

Änderung der Mehrwertsteuer für "Speisenverkauf im Haus" - PC-CASH

Im Zuge der Mehrwertsteueränderung für Speisen, die im Haus verkauft werden, müssen die MwSt.-Sätze der Speisen-'Warengruppen' angepasst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Melden Sie einen Chef-Bediener an, um mit der Taste "ESC" in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie im Menü "Stammdaten" den Punkt "Warengruppenverwaltung"
3. In der Tabelle finden Sie eine Spalte mit der Beschriftung "Steuersatz". Hier muss für jede Speisen-Warengruppe eine "2" eingetragen werden.
4. In der Spalte "AH Steuersatz" steht bei Speisen-Warengruppen eine "2"

^ Nr.	Bezeichnung	Steuersatz	AH Steuersatz
1	Aperitif	1	1
2	Alkoholfreie Getränke	1	1
3	Bier	1	1
4	Heiße Getränke	1	1
5	offene Weine	1	1
6	Flaschenweine	1	1
7	Spirituosen	1	1
8	WARENGRUPPE 8	1	2
9	WARENGRUPPE 9	1	2
10	WARENGRUPPE 10	1	2
11	WARENGRUPPE 11	1	2
12	WARENGRUPPE 12	1	2
13	WARENGRUPPE 13	1	2
14	WARENGRUPPE 14	1	2
15	WARENGRUPPE 15	1	2
16	WARENGRUPPE 16	1	2
17	WARENGRUPPE 17	1	2
18	WARENGRUPPE 18	1	2
19	WARENGRUPPE 19	1	2
20	WARENGRUPPE 20	1	2
21	Vorspeisen	1	2
22	Salate	1	2
23	Suppen	1	2
24	Pasta	1	2
25	Risotto	1	2
26	Klassiker	1	2
27	Fleisch	1	2
28	Fisch	1	2
29	Dessert	1	2
30	Saisonkarte	1	2

5. Berücksichtigen Sie auch Warengruppen wie "Speisenänderungen", "Küche divers" und ähnliches.
6. Zum Schluß schließen Sie die Warengruppenverwaltung links unten mit dem "Schließen"-Button.
7. Zurück im Hauptmenü tippen Sie auf den Button "Kasse starten" oder über das Menü "Datei -> Kasse starten"
8. Beachten Sie bitte, dass Sie beim Verkauf von Speisen außer Haus, vor der Bonierung der Speisen-Artikel, die Taste "AH" bzw. "Ausser-Haus" drücken müssen.
9. **Bitte eine Testbuchung durchführen und diese auch wieder stornieren und anfänglich je Rechnung kontrollieren.**
10. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und ihre Eingaben