

K@ssenSchreck GMBH

Änderung der Mehrwertsteuer für "Speisenverkauf im Haus" - unTill

Im Zuge der Mehrwertsteueränderung für Speisen, die im Haus verkauft werden, müssen die MwSt.-Sätze der Speisen-'Gruppen' angepasst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Wechseln Sie in den Backoffice-Bereich ihrer unTill-Kasse.
 - a. Chef-Bediener anmelden, rechts oben auf "Manager" und "Kasse beenden"
 - b. Doppelklicken Sie auf "unTill BO" / "unTill Backoffice" / "unTill" um das Backoffice zu starten
 - c. Klicken Sie im linken Teil, unter "Datenbank", auf den Namen ihres Betriebes
 - Wird ein Passwort verlangt geben Sie 'kiki911' ein und tippen auf OK
 - Erscheint die Meldung "Falscher Login...." versuchen Sie es noch einmal, geben dieses Mal aber kein Passwort ein, sondern klicken nur auf OK
 - d. Navigieren Sie nun durch den Menübaum:
 - i. Restaurant -> Produkte -> Gruppen

Number	Name	Mwst	zweite MwSt	Type
1	Getränke	19	19	0
3	Speisen	7	7	0
31	Sonstiges	19	19	0
50	Texte Getränke	19	19	0
51	Texte Speisen	7	7	0
98	Gutscheine	0	0	Voucher
99	Gutscheine Einzweck	19	19	0

Bei allen Gruppen, die mit Speisen in Zusammenhang stehen, muss die MwSt. angepasst werden.

Markieren Sie die erste Speisen-Gruppe und tippen Sie dann auf



K@ssenSchreck GMBH

Änderung der Mehrwertsteuer für "Speisenverkauf im Haus" - unTill

Gruppe: Speisen

Number:	2
Name	Speisen
Hauptgruppen:	Speisen
HQ ID:	
<input checked="" type="radio"/> Normal group	<input type="radio"/> Voucher/Coupon group
Gruppe MwSt:	7 %
Gruppe MwSt Bezeichnung:	B (3 symbols)
zweite Steuergruppe:	7 %
zweite Steuerbezeichnung:	B (3 symbols)

Ändern Sie die %-Werte und die MwSt.-Bezeichnung wie im Bild oben angezeigt. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK und verfahren Sie mit allen weiteren Speisen-Gruppen ebenso.

Am Ende sollte es so aussehen wie in nachfolgendem Bild:

Number	Name	Mwst	zweite MwSt	Type
1	Getränke	19	19	0
2	Speisen	7	7	0
3	Backwaren	7	7	0
6	Auslagen	0	0	0
7	Sauna	19	19	0
8	Texte	19	19	0
9	Sonstiges	19	19	0
99	Gutscheine	0	0	Voucher

Abschließend klicken Sie ganz oben auf den Start Button .

Ausser Haus Verkäufe müssen mit drücken der Taste "Direktverkauf" durchgeführt werden. Über die Taste "Tischverkauf" kann der AH-Verkauf beendet werden.

Bitte eine Probebuchung durchführen und anschließend wieder stornieren.

Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben und ihre Eingaben im Zuge der Änderung der MWST!